### TUTORIAL GADWIN PRINTSCREEN

Version: 4.0.1045

INSTALLATION	1
PARAMÉTRAGE	5
UTILISATION	. 10

### INSTALLATION

- 1. Pour installer le programme GADWIN PRINTSCREEN, il suffit de choisir les choix par défaut qui sont proposés.
- 2. Sélectionnez le **français** dans la liste déroulante et cliquez sur [OK] :

Installer	Language	×
3	Please select a language.	
	Français	~
	OK Cancel	



3. Dans la fenêtre de bienvenue, cliquez sur [SUIVANT] :



4. Lisez la licence d'utilisateur et cliquez sur [J'ACCEPTE] :

🐞 Installation de Gadwin PrintScreen 4.0 : Licence	
Licence utilisateur Veuillez examiner les termes de la licence avant d'installer Gadwin PrintScreen.	ō
Appuyez sur Page Down pour lire le reste de la licence utilisateur.	
any breach thereof, in any one instance, shall not waive such term or condition or any subsequent breach thereof. If any dispute arises under this Agreement, the prevailing party shall be reimbursed by the other party for any and all legal fees and costs associated therewith	]
10. Licensee Outside the U.S. If Licensee is located outside the U.S., then the provision of this Section shall apply. Les parties aux presentes confirment leur volonte que cette convention de meme que tous les documents y compris tout avis qui s'y rattache, soier rediges en langue anglaise. (translation: "The parties confirm that this Agreement and related documentation is and will be in the English language.")	ins int all
Si vous acceptez tous les termes de la licence utilisateur, cliquez sur J'accepte pour con Vous devez accepter la licence utilisateur pour installer Gadwin PrintScreen.	itinuer.
< Précédent J'accepte Ar	nuler



5. Laissez le répertoire par défaut et cliquez sur [INSTALLER] :

🐞 Installation de Gadwin PrintScreen 4.0 : Dossier d'installation	
Choisissez le dossier d'installation Choisissez le dossier dans lequel installer Gadwin PrintScreen.	
Le programme d'installation va maintenant installer Gadwin PrintScreen dans le dos suivant.	ssier
Pour l'installer dans un autre dossier, cliquez sur Parcourir et choisissez un autre d Cliquez sur Installer pour démarrer l'installation.	ossier.
Dossier d'installation	
C:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreen Parco	urir
Espace requis : 5.0MB Espace disponible : 12.8GB	
< Précédent Installer	Annuler

6. Décochez la case [] Afficher le fichier Readme et cliquez sur [FERMER] :

🟗 Installation de Gadwin PrintScreen 4.0 : Installation terminée 👘 🔲 🔯		
	Fin de l'installation de Gadwin PrintScreen Gadwin PrintScreen a été installé sur votre ordinateur. Cliquez sur Fermer pour quitter le programme d'installation. I Lancer Gadwin PrintScreen Afficher le fichier Readme	
	< Précédent Fermer Annuler	

7. A la fin de l'installation, il se peut que vous obteniez le message d'avertissement suivant "This hotkey 'Printscreen' is being used already by this system. Please choose another one". Ce message signifie "La touche 'Imprime écran' est déjà utilisée par votre système. Merci d'en choisir une autre" :



8. Pour changer la touche de capture, allez dans l'onglet "**Préférences**" et **sélectionnez la touche désirée** dans la liste déroulante "Raccourci clavier" puis cliquez sur [**OK**] :

Gadwin PrintScr	reen 4.0	? 🔀
	Changer les paramètres des préférences dans Gadwin PrintScreen.	
Préférences Source Destination Image A propos	Paramètres de la capture         Raccourci clavier:       PrintScreen         Délai initial avant la capture (1-60 sec) :       Image: Cacher l'icône pendant la capture         Cacher l'icône pendant la capture       Afficher les notifications         Prévisualiser l'image capturée       Afficher l'écran de lancement         Lancer au démarrage de windows       Image: Cacher l'icône pendant la capturée	
	OK Annuler	Aide



# PARAMÉTRAGE

1. Pour paramétrer toutes les fonctions de GADWIN PRINTSCREEN, il suffit de **double-cliquer** sur **l'icône représentant un écran et un appareil phot**o en bas à droite dans la barre de notification :



2. Cliquez sur l'onglet "Préférences" pour définir les paramètres généraux du programme :

Gadwin PrintSc	reen 4.0	? 🔀
	Changer les paramètres des préférences dans Gadwin PrintScreen.	
Préférences	Paramètres de la capture         Raccourci clavier:       PrintScreen         Délai initial avant la capture (1-60 sec) :       Image: Cacher l'icône pendant la capture         Cacher l'icône pendant la capture       Afficher les notifications         Prévisualiser l'image capturée	
Image A propos	<ul> <li>Afficher l'écran de lancement</li> <li>Lancer au démarrage de windows</li> </ul>	
	OK Annuler	Aide

INTITULÉ	DESCRIPTION	CONSEIL
Raccourci clavier	Touche permettant de déclencher la capture de l'écran. Faites comme bon vous semble sachant	PrintScreen
	qu'en général la touche "F1" est réservée pour l'aide des logiciels.	
Délai initial avant la capture	Permet de retarder la capture entre le déclenchement et la capture. N'a que peu d'intérêt dans la plupart des situations	
Cacher l'icône pendant la capture	Permet normalement de ne pas afficher l'icône de Gadwin Printscreen pendant la capture	



INTITUI É	DESCRIPTION	CONSEL
Afficher les notifications	Permet d'afficher un message à chaque action pour vous en confirmer son déroulement (la capture est finie, la capture a été annulée,). Ces notifications vous aiderons peut être à vous familiariser avec le logiciel au début mais par la suite, je vous conseille de décocher la case	
Prévisualiser l'image capturée	Permet de voir la capture écran avant de l'enregistrer. Fonction très utile pour être sur(e) que ce que vous avez capturé correspond bien à ce que vous vouliez.	
Afficher l'écran au lancement	Affiche l'écran de démarrage du logiciel à chaque lancement.	
Lancer au démarrage de Windows	Lance automatiquement le logiciel à chaque démarrage de Windows. A moins que vous soyez un captureur d'écran compulsif, décochez la case car sinon vous allez utiliser de la mémoire vive pour rien.	

#### 3. Cliquez sur l'onglet "Source" pour définir les éléments à capturer :

DESCRIPTION	CONSEIL
Permet de définir ce qui sera	A vous de définir ce que vous
capturé :	désirez comme type de capture
- Fenêtre active : Fenêtre au	
premier plan avec la barre de	
titre, les bords et la barre d'état	
- Fenêtre fille : partie interne	
de la fenêtre en cours. Par	
exemple si vous êtes sous Word,	
la capture ne prendra que la	
partie de la page qui sera visible	
sans la barre de titre, ni les	
Dords, ni la barre d'état.	
- Plein ecran : capture tout ce	
qui est visible à l'écrain	
de no conturor que la zone qui	
vous intéresse sur l'écran	
Cette fonction est utile pour la	
conception de documents	<b>V</b>
pédagogiques pour expliquer où il	
faut cliquer	
	DESCRIPTIONPermet de définir ce qui sera capturé :- Fenêtre active : Fenêtre au premier plan avec la barre de titre, les bords et la barre d'état- Fenêtre fille : partie interne de la fenêtre en cours. Par exemple si vous êtes sous Word, la capture ne prendra que la partie de la page qui sera visible sans la barre de titre, ni les bords, ni la barre d'état Plein écran : capture tout ce qui est visible à l'écran - Zone rectangulaire : permet de ne capturer que la zone qui vous intéresse sur l'écranCette fonction est utile pour la conception de documents pédagogiques pour expliquer où il faut cliquer



Gadwin PrintScr	een 4.0	? 🛛
	Changer les paramètres de la source dans Gadwin PrintScreen.	
Préférences	Zone à capturer	
3	O Fenêtre active	
Source	<ul> <li>Fenêtre fille</li> <li>Plein écran</li> </ul>	
Destination	O Zone rectangulaire	
<b>N</b>		
	Capturer le curseur de la souris	
A propos		
	OK Annuler	Aide

4. Cliquez sur l'onglet "**Destination** " pour définir la destination des captures :

INTITULÉ	DESCRIPTION	CONSEIL
Copier la capture dans le presse papier	Permet de copier la capture dans le presse papier. Pour la coller dans un logiciel (Word par exemple), il suffit de se mettre à l'endroit voulu et de cliquer sur "Ctrl+V".	
Imprimer la capture	Permet d'imprimer directement la capture sur l'imprimante sélectionnée avec le bouton [Sélectionner l'imprimante]	A vous de définir si vous voulez imprimer votre capture
Envoyer la capture par email	Cette fonction est liée à la suivante (copier la capture dans un fichier). Une fois la capture effectuée, votre logiciel de messagerie s'ouvre avec la capture en pièce jointe au format BMP par défaut (à changer car les fichiers BMP pèsent lourds et peuvent être bloqués par certains comptes de messagerie. Lui	A vous de définir si vous voulez envoyer votre capture par email



INTITULÉ	DESCRIPTION	CONSEIL
	préférer le format GIF)	
Copier la capture dans un fichier	Permet de créer un fichier image pour chaque capture effectuée. Il faut définir le début du <b>nom</b> <b>du fichier</b> (par défaut, c'est "ScreenShot") qui sera complété par des chiffres de manière chronologique. Il faut aussi renseigner le <b>nom</b> <b>du répertoire</b> dans lequel seront enregistrées les images. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton []. L'option " <b>Ouvrir avec</b> " permet d'ouvrir la capture dans votre logiciel d'édition graphique). Pour cela, il faut cliquer sur le bouton [].	A vous de définir si vous voulez enregistrer chaque capture dans un fichier

Gadwin PrintScree	en 4.0
	Changer les paramètres de la destination dans Gadwin PrintScreen.
Préférences	Copier la capture dans le presse-papier
	Imprimer la capture
Source	Envoyer la capture par E-Mail
	Copier la capture dans un Fichier
Destination	Fichier
Image	<ul> <li>Demander le nom du fichier après la capture</li> <li>Nom automatique</li> </ul>
i	Nom du fichier : ScreenShot
A propos	Y:\\PrintScreen Files
	Ouvrir avec :
	OK Annuler Aide



5. Cliquez sur l'onglet "**Image**" pour définir le format du fichier image :

Gadwin PrintScr	een 4.0	2 🔀
	Changer les paramètres de l'image dans Gadwin PrintScreen.	
Préférences	Format de l'image	
Source Destination	Redimensionnement	
Image	Largeur: 1024 C Hauteur 768	
i	Options Dégradé de <u>G</u> ris Qualité JPEG (%): 75	
A propos	Ombre de l'image     Décalage de l'ombre:     8       Etiquette     Eormat :     %m-%d-%y %H-%Mi%S	
	OK Annuler Aid	e )

INTITULÉ	DESCRIPTION	CONSEIL
Format de l'image	Définit le format de l'image	GIF
Redimensionner l'image capturée	Permet de redimensionner les captures d'écran pour qu'elles correspondent à la taille voulue.	A vous de définir si vous voulez que vos captures soient redimensionnées
	Garder les proportions permet de conserver le rapport longueur / largeur de la capture initiale	
Dégradé de gris	Permet d'obtenir une image en noir et blanc	
Qualité JPG	Cette fonction n'est accessible que si vous avez choisi JPG comme format d'image. Un bon compromis entre poids et qualité est obtenu avec 80%.	A vous de choisir entre qualité et poids important (plus vers 100%) ou entre faible qualité et légèreté (plus vers 0%)
Ombre de l'image	Donne de la profondeur à la capture en lui donnant un effet d'ombrage tel que ci-dessous : DESCRIPTION le format de l'image	A vous de choisir si vous désirez un effet sur vos captures
Etiquette	Permet d'ajouter un texte de couleur rouge en bas à droite sur	A vous de définir si vous avez besoin d'un texte sur vos

tutorial\_gadwin\_printscreen\_v.4.0.1045.doc - Bertrand MOUNIER - www.bmweb.fr - 26/05/2007 - 9/10



INTITULÉ	DESCRIPTION	CONSEIL
	vos captures (ex. : © Bertrand Mounier). Par défaut ce sont la date et l'heure qui sont affichées (%m-%d-%y %H:%M:%S)	captures

## UTILISATION

1. Pour utiliser GADWIN PRINTSCREEN, il faut d'abord **vérifier que l'icône ci-dessous soit bien présente** dans la barre de notification en bas à droite, près de l'horloge :



2. Pour faire votre capture, il suffit de cliquer sur la touche définie au point 2 du paramétrage